

Procédure : comment faire remonter un Windows dans OCS Inventory

Peisert Cedric

Table des matières

Procédure : comment faire remonter un Windows dans OCS Inventory	1
Pour commence on va installer l'agent OCS sur le pc hôte	1
Pour le faire apparaitre dans GLPI	7
Pour le lier a un utilisateur	9
Pour installer l'agent sur Ubuntu voici la procédure	10
Une fois la mise à jour effectué on va pouvoir commencer a installé les prérequis pour OCS inventory	11
Maintenant on va télécharger OCS inventory	11
Remonte de l'Ubuntu sur GLPI	15

Pour commence on va installer l'agent OCS sur le pc hôte

Voici le lien pour avoir l'agent

https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.10.1.0/OCS-Windows-Agent-2.10.1.0_x64.zip


Une fois télécharger il faut **extraire** le fichier, une fois extrait ouvrir le fichier et cliquer sur

OCS-Windows-Agent-Setup-x64


Nom	Modifié le	Type	Taille
 AUTHORS	19/03/2025 13:31	Document texte	2 Ko
 CHANGELOG	19/03/2025 13:31	Fichier	23 Ko
 DISCLAIMER	19/03/2025 13:31	Document texte	1 Ko
 LICENSE	19/03/2025 13:31	Document texte	18 Ko
 OCS-Windows-Agent-Setup-x64	19/03/2025 13:31	Application	6 129 Ko
 OPTIONS	19/03/2025 13:31	Document texte	7 Ko

Une fenêtre va s'ouvrir cliquer sur **Oui**

Une fenêtre d'installation va s'ouvrir, cliqué sur suivant



On accepte les conditions en cliquant sur **J'accepte**



Pour la fenêtre suivante on laisse les options de network inventory en l'état en cliquant sur **suivant**

Installation de OCS Inventory NG Agent 2.10.1.0

OCS inventory Choisissez les composants

Choisissez les composants de OCS Inventory NG Agent 2.10.1.0 que vous souhaitez installer.

Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Type d'installation : Network inventory

Ou, sélectionnez les composants optionnels que vous voulez installer :

- ☒ Working data folder
- ☒ Upgrade from 1.X Agent
- ☒ OCS Inventory Agent
- ☒ Network inventory (server reachable)
- ☐ Local inventory (no network connection)
- ☒ Uninstaller

Espace requis : 20.9 Mo

Description

Passez le curseur de votre souris sur un composant pour en voir la description.

OCS Inventory NG

< Précédent Suivant > Annuler

Pour la fenêtre server URL on renseigne les informations du serveur, pour dans le cas présent il s'agit de la même adresse que le serveur (**192.168.191.137**) et on clique sur **suivant**

Installation de OCS Inventory NG Agent 2.10.1.0

OCS inventory OCS Inventory Server properties

Fill in OCS Inventory Server address and options...

Server URL (http[s]://your_ocs_server[:ocs_server_port]:/ocsinventory)

http://192.168.191.137/ocsinventory

Server credentials (optional)...

User :

Password :

Server security (DISABLING THIS IS NOT RECOMMENDED)...

☒ Validate certificates (specify path to file cacert.pem below)

CA Certificate path

OCS Inventory NG

< Précédent Suivant > Annuler

Dans la fenêtre de proxy on laisse les paramètres par default

Installation de OCS Inventory NG Agent 2.10.1.0

OCS inventory **Proxy Server properties**
If needed, specify proxy server to use...

Proxy type :

Address :

Port :

Proxy credentials (optional)...

User :

Password :

OCS Inventory NG

< Précédent Suivant > Annuler

Dans la fenêtre des options général on laisse les options par default, dans la partie setup options on sélectionné ***Immediately launch inventory (= /NOW)***

Installation de OCS Inventory NG Agent 2.10.1.0

OCS inventory **OCS Inventory Agent for Windows properties**
If needed, specify OCS Inventory Agent options...

General options...

☐ Enable verbose log

☐ Do not scan for installed Software

☐ Never ask for TAG

Specify TAG value :

Setup options...

☐ Do not register service - agent must be launched manually (= /NO_SERVICE)


☐ Do not register Systray applet to automatically start (= /NO_SYSTRAY)

☒ Immediately launch inventory (= /NOW)

OCS Inventory NG


< Précédent Suivant > Annuler

Pour la fenêtre suivant on clique sur **suivant**




Dans la fenêtre du répertoire d'installation on laisse les informations par default


C:\Program Files\OCS Inventory Agent puis pour finir l'installation cliquer sur **Installer**




On attend que l'installation se termine



Une fois l'installation terminée cliquer sur **Fermer**



On peut voir dans la barre de tache, que l'icône de COS inventory NG agent apparait



Si l'on retourne sur le serveur OCS on peut voir que la machine est remontée

TOUS LES ORDINATEURS **ORDINATEURS ACTIFS** ORDINATEURS ARCHIVÉS

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à afficher / masquer

Ajouter une disposition

1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher 10 résultats

Rechercher :

	Account info : TAG	Dernier inventaire	Machine	Utilisateur connecté	Système	RAM (Mo)	CPU (MHz)	Actions
☐	NA	2025-03-19 14:11:34	DESKTOP-P36SOQ4	MEWO	Microsoft Windows 10 Professionnel	32768	3201	

Pour le faire apparaître dans GLPI

Il faut cliquer sur **outils**, puis **OCS Inventory NG** puis sur **import de l'inventaire** et pour finir sur **importer ou lier des ordinateurs**

GLPI

Accueil / Outils / OCS Inventory NG

Rechercher Configuration + [icônes]

OCS inventory

Configuration du serveur **Import de l'inventaire** Import IPDiscover Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : serveur OCS AIN
Voir la configuration : Données à importer avant

+
Importer ou lier des ordinateurs

↻
Synchronisation des ordinateurs déjà importés

🗑
Nettoyage des ordinateurs OCSNG supprimés
Mise à jour de l'ID des ordinateurs supprimés dans OCSNG

Sélectionné la machine que vous souhaitez faire apparaître puis cliquer sur **Importer ou lier des ordinateurs**

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation pour l'import

Activer la prévisualisation pour les liens

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir 25 entrées

Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
☒	DESKTOP-P36SOQ4	1P64Q02	Dell Inc.	OptiPlex 7010		2025-03-19 14:11:34	NA

Voir 1 à 1 de 1 entrées 1 lignes sélectionnées

Précédent

1

Suivant

Importer ou lier des ordinateurs

Une fois que cela est fait un page de récapitulation va apparaître

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation pour l'import

Activer la prévisualisation pour les liens

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir 25 entrées

Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
Pas de données disponibles							

Voir 0 à 0 de 0 entrées 0 lignes sélectionnées

Précédent

Suivant

Importer ou lier des ordinateurs

Statistiques concernant la liaison OCSNG

Ordinateurs importés	1
Ordinateurs synchronisés	0
Ordinateurs liés	0
Ordinateurs non mis à jour	0
Ordinateurs ne vérifiant aucune règle	0
Ordinateurs en doublon	0
Ordinateurs dont l'import est refusé par une règle	0


On peut voir maintenant apparaître l'ordinateur dans la page d'accueil de GLPI

The screenshot shows the GLPI dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Tableau de bord", "Vue personnelle", "Vue groupe", "Vue globale", "Flux RSS", and "Tous". Below this, an orange warning banner contains a triangle icon and the text: "La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à détails." Below the banner, there is a dropdown menu showing "Central" with a plus sign. The main area displays eight colored boxes representing different categories, each with a count and an icon:


Catégorie	Compteur	Iconne
Logiciel	0	Logiciel
Ordinateur	1	Ordinateur
Matériel réseau	0	Matériel réseau
Téléphone	0	Téléphone
Licence	0	Licence
Moniteur	0	Moniteur
Baie	0	Baie
Imprimante	0	Imprimante

Pour le lier a un utilisateur

Cliquer **parc** puis sur **l'ordinateur**




Puis on clique sur **l'ordinateur** que l'on souhaite attribuer à un **utilisateur**



The screenshot shows the GLPI interface with the 'Ordinateurs' (Computers) section selected. The 'marneus' user is highlighted in the dropdown menu for the 'Utilisateur' field.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-P36SOQ4		Dell Inc.	1P64Q02	Desktop	OptiPlex 7010	Microsoft Windows 10 Professionnel		2025-03-19 13:31	Intel(R) Core(TM) i5-3470


Puis on sélectionne dans le menu déroulant **l'utilisateur** que l'on veut attribuer à la machine puis cliquer sur **sauvegarder**



The screenshot shows the 'Ordinateur - DESKTOP-P36SOQ4' form. The 'marneus' user is selected in the 'Utilisateur' dropdown, and the 'Sauvegarder' (Save) button is visible.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-P36SOQ4		Dell Inc.	1P64Q02	Desktop	OptiPlex 7010	Microsoft Windows 10 Professionnel		2025-03-19 13:56	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz

Si l'on retourne dans **parc** puis sur **l'ordinateur** on peut voir que l'utilisateur est affiché



The screenshot shows the GLPI interface with the 'Ordinateurs' (Computers) section selected. The 'marneus' user is visible in the 'UTILISATEUR' column.

NOM	STATUT	UTILISATEUR	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-P36SOQ4		marneus	Dell Inc.	1P64Q02	Desktop	OptiPlex 7010	Microsoft Windows 10 Professionnel		2025-03-19 13:56	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz

Pour installer l'agent sur Ubuntu voici la procédure

Pour commence on va s'assure que la machine est à jour avec les commandes suivantes

- **sudo apt update**
- **sudo apt upgrade -y**

Une fois la mise à jour effectué on va pouvoir commencer a installé les prérequis pour OCS inventory

On va commencer avec la commande suivante :

sudo apt install -y perl libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libxml-libxml-perl make

```
prypry@prypry:~$ sudo apt install -y perl libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapac  
he-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libxml-libxml-perl make
```

Maintenant on va télécharger OCS inventory

Pour le télécharger on utilise la commande suivante

wget https://github.com/OCSInventory-NG/UnixAgent/releases/download/v2.10.4/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4.tar.gz

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...  
prypry@prypry:~$ wget https://github.com/OCSInventory-NG/UnixAgent/releases/download/v2.10.4/Ocsinventory-Unix-Agent-2.1  
0.4.tar.gz
```

Puis on va extraire le fichier avec cette commande

tar -xzf Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4.tar.gz

```
prypry@prypry:~$ tar -xzf Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4.tar.gz
```

On va se rendre dans le répertoire ou il a été extrait avec la commande suivante

cd Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4/

```
prypry@prypry:~$ cd Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4/  
prypry@prypry:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$
```

Avant de pouvoir continuer on va installer quelque prérequis supplémentaire :

sudo env PERL_AUTOINSTALL=1 perl Makefile.PL

```
prypry@prypry:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo env PERL_AUTOINSTALL=1 perl Makefile.PL
```

Puis on exécute le fichier avec la commande suivante

sudo perl Makefile.PL

```
prypry@prypry:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo perl Makefile.PL
```

Grace à la commande **Make** on va pouvoir automatiser la compilation d'OCS inventory

sudo make

```
prypry@prypry:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo make
```

Et pour finir on lance l'installation avec cette commande

sudo make install

```
prypry@prypry:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo make install
Manifesting 1 pod document
```

Il finalisé l'installation il va falloir répondre à un certain nombre de question, voici les réponses qu'il va falloir apportés aux questions : (Vous trouverez plus bas une capture d'écran)

Do you want to configure the agent?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] y

Where do you want to write the configuration file?

0 -> /etc/ocsinventory

1 -> /usr/local/etc/ocsinventory

2 -> /etc/ocsinventory-agent

?> 0

Do you want to create the directory /etc/ocsinventory?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] y

Should the old unix_agent settings be imported?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] y

[info] The config file will be written in /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg,

What is the address of your ocs server?> 192.168.191.137

Do you need credential for the server? (You probably don't)

Please enter 'y' or 'n'?> [n] n

Do you want to apply an administrative tag on this machine?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] y

tag?> **PRYMARK**

Do you want to install the cron task in /etc/cron.d?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **y**

Where do you want the agent to store its files? (You probably don't need to change it)?>
[/var/lib/ocsinventory-agent]

Should I remove the old unix_agent?

Please enter 'y' or 'n'?> [n] **n**

Do you want to activate debug configuration option?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **y**

Do you want to use OCS Inventory NG UNIX Unified agent log file?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **y**

Specify log file path you want to use?> **/var/log/ocs-agent.log**

Do you want disable SSL CA verification configuration option (not recommended)?

Please enter 'y' or 'n'?> [n] **y**

Do you want to set CA certificates file path?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **n**

Do you want disable software inventory?

Please enter 'y' or 'n'?> [n] **n**

Do you want to use OCS-Inventory software deployment feature?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **y**

Do you want to use OCS-Inventory SNMP scans feature?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **y**

Do you want to send an inventory of this machine?

Please enter 'y' or 'n'?> [y] **y**

Setting OCS Inventory NG server address...

Looking for OCS Inventory NG Unix Unified agent installation...

ocsinventory agent presents: /usr/local/bin/ocsinventory-agent

Setting crontab...

Creating /etc/ocsinventory directory...

Writing OCS Inventory NG Unix Unified agent configuration

Creating /var/lib/ocsinventory-agent/http:___10.1.1.1_ocsinventory directory...

Creating /var/lib/ocsinventory-agent/http:__10.1.1.1_ocsinventory/snmp directory...

Copying SNMP MIBs XML files...

Activating modules if needed...

Launching OCS Inventory NG Unix Unified agent...

```
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Where do you want to write the configuration file?
 0 -> /etc/ocsinventory
 1 -> /usr/local/etc/ocsinventory
 2 -> /etc/ocsinventory-agent
?> 0
Do you want to create the directory /etc/ocsinventory?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Should the old unix_agent settings be imported?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
[info] The config file will be written in /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg,
What is the address of your ocs server?> 192.168.191.137
Do you need credential for the server? (You probably don't)
Please enter 'y' or 'n'?> [n]
Do you want to apply an administrative tag on this machine?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
tag?> prymark
Do you want to install the cron task in /etc/cron.d?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Where do you want the agent to store its files? (You probably don't need to change it)?> [/var/lib/ocsinventory-agent]
Do you want to create the /var/lib/ocsinventory-agent directory?

Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Should I remove the old unix_agent?
Please enter 'y' or 'n'?> [n]
Do you want to activate debug configuration option?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Do you want to use OCS Inventory NG Unix Unified agent log file?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Specify log file path you want to use?> /var/log/ocs-agent.log
```

```
Specify log file path you want to use?> /var/log/ocs-agent.log
Do you want disable SSL CA verification configuration option (not recommended)?
Please enter 'y' or 'n'?> [n] y
Do you want to set CA certificates file path?
Please enter 'y' or 'n'?> [y] n
Do you want disable software inventory?
Please enter 'y' or 'n'?> [n]
Do you want to use OCS-Inventory software deployment feature?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Do you want to use OCS-Inventory SNMP scans feature?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Do you want to send an inventory of this machine?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Setting OCS Inventory NG server address...
Looking for OCS Inventory NG Unix Unified agent installation...
ocsinventory agent presents: /usr/local/bin/ocsinventory-agent
Setting crontab...
Creating /var/lib/ocsinventory-agent directory...
Creating /etc/ocsinventory directory...
Writing OCS Inventory NG Unix Unified agent configuration
Creating /var/lib/ocsinventory-agent/http:__192.168.191.137_ocsinventory directory...
Creating /var/lib/ocsinventory-agent/http:__192.168.191.137_ocsinventory/snmp directory...
Copying SNMP MIBs XML files...
Activating modules if needed...
Launching OCS Inventory NG Unix Unified agent...
-> Success!
New settings written! Thank you for using OCS Inventory
```

Remonte de l'Ubuntu sur GLPI

Afin de voir si l'Ubuntu est remonte sur GLPI on va retourner sur la page d'accueil de GLPI puis nous pouvons réutiliser la procédure précédente

Il faut cliquer sur **outils**, puis **OCS Inventory NG** puis sur **import de l'inventaire** et pour finir sur **importer ou lier des ordinateurs**

The screenshot shows the OCS Inventory NG web interface. On the left is a dark sidebar with a menu including 'OCS Inventory NG'. The main content area has a header with the OCS Inventory NG logo and tabs for 'Configuration du serveur', 'Import de l'inventaire' (selected), 'Import IPDiscover', and 'Tous'. Below the tabs, there's a section 'Choix d'un serveur OCSNG' with a search bar containing 'serveur OCS AIN'. An orange message box states: 'Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès'. Below this, it says 'Serveur OCSNG : serveur OCS AIN' and 'Voir la configuration : Données à importer avant'. There are three main action buttons: 'Importer ou lier des ordinateurs' (with a plus icon), 'Synchronisation des ordinateurs déjà importés' (with a refresh icon), and 'Nettoyage des ordinateurs OCSNG supprimés' (with a trash icon). A fourth button 'Nettoyage des liens GLPI / OCSNG' is on the right.

On peut voir que la machine qui fonctionne avec Ubuntu apparait

The screenshot shows the GLPI web interface. The left sidebar has the GLPI logo and a menu with 'OCS Inventory NG' selected. The main content area has a header with 'Accueil / Outils / OCS Inventory NG' and a search bar. Below the header, there's a section 'Mode d'import manuel' with two buttons: 'Activer la prévisualisation pour l'import' and 'Activer la prévisualisation pour les liens'. A message says: 'Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG'. Below this, there's a table with the title 'Importer ou lier des ordinateurs'. The table has columns: 'Tous', 'Nom', 'Numéro de série', 'Fabricant', 'Modèle', 'Informations', and 'Date dernier inventaire OCSNG'. The first row shows a checkbox, the name 'prypry', the serial number 'VMware-56 4d b6 25 38 32 fe 4a-a6 5e 03 ae 82 31 54 4a', the manufacturer 'VMware, Inc.', the model 'VMware Virtual Platform', and the date '2025-03-20 09:34:12'. Below the table, it says 'Voir 1 à 1 de 1 entrées 0 lignes sélectionnées'. There is an 'Importer ou lier des ordinateurs' button and a 'Précédent' link.

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG
☐	prypry	VMware-56 4d b6 25 38 32 fe 4a-a6 5e 03 ae 82 31 54 4a	VMware, Inc.	VMware Virtual Platform		2025-03-20 09:34:12

Sélectionné la machine que vous souhaitez faire apparaitre puis cliquer sur **Importer ou lier des ordinateurs**

Mode d'import manuel

[Activer la prévisualisation pour l'import](#)
[Activer la prévisualisation pour les liens](#)

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir entrées

Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
☒	prypry	VMware-56 4d b6 25 38 32 fe 4a-a6 5e 03 ae 82 31 54 4a	VMware, Inc.	VMware Virtual Platform		2025-03-20 09:34:12	prymark

Voir 1 à 1 de 1 entrées 1 lignes sélectionnées

Précédent Suivant

[Importer ou lier des ordinateurs](#)

Une fois que cela est fait un page de récapitulation va apparaître

Mode d'import manuel

[Activer la prévisualisation pour l'import](#)
[Activer la prévisualisation pour les liens](#)

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir entrées

Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
Pas de données disponibles							

Voir 0 à 0 de 0 entrées 0 lignes sélectionnées

Précédent Suivant

[Importer ou lier des ordinateurs](#)

Statistiques concernant la liaison OCSNG

Ordinateurs importés	1
Ordinateurs synchronisés	0
Ordinateurs liés	0
Ordinateurs non mis à jour	0
Ordinateurs ne vérifiant aucune règle	0
Ordinateurs en doublon	0
Ordinateurs dont l'import est refusé par une règle	0

*

On peut voir maintenant apparaître les deux ordinateurs dans la page d'accueil de GLPI

GLPI

Chercher dans le menu

- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Configuration

Accueil

Tableau de bord
Vue personnelle
Vue groupe
Vue globale
Flux RSS
Tous

⚠ La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à détails.

Central
+

0

Logiciel

2

Ordinateurs

0

Matériel réseau

0

Téléphone

0

Licence

0

Moniteur

0

Baie

0

Imprimante

Quand on clique sur **ordinateur** ont peut voir les deux machines qui sont enregistré dans le parc

Actions

☐ NOM ^	STATUT	UTILISATEUR	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐ DESKTOP-P36SOQ4		marneus	Dell Inc.	1P64Q02	Desktop	OptiPlex 7010	Microsoft Windows 10 Professionnel		2025-03-19 13:56	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
☐ prypry		prypry	VMware, Inc.	VMware-56 4d b6 25 38 32 fe 4a-a6 5e 03 ae 82 31 54 4a	Other	VMware Virtual Platform	Ubuntu 24.04		2025-03-20 13:25	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz

15

lignes / page

De 1 à 2 sur 2 lignes